

# Manual FortiClient IPsec para Windows (Atualizado em 05/06/2023)


## Versões homologadas do Windows

A solução FortiClient é homologada para as seguintes versões de Windows:

- Windows 7 (64 bits) ..... necessário **Service Pack 1 + KB3033929**
- Windows 10 (64 bits)
- Windows 11 (64 bits)

## Como verificar a versão do Windows?

Pressionar as teclas **Windows + Pause**




## Download do FortiClient

**Windows 64 bits:**


[https://ftp.procergs.com.br/pub/procergs/vpn/Instaladores/FortiClient\\_Windows\\_64bits.exe](https://ftp.procergs.com.br/pub/procergs/vpn/Instaladores/FortiClient_Windows_64bits.exe)

## Instalar o FortiClient


- 1) Localizar o “arquivo instalador” do FortiClient que foi efetuado o download
- 2) Clicar no arquivo com o “botão direito do mouse” e selecionar “Executar como administrador”





- 3) Marcar a caixa “Yes, I have read and accept the”
- 4) Clicar no botão “Next”



- 5) Clicar no botão “Install”



6) Clicar no botão **“Finish”**




## Configurar o FortiClient com o protocolo IPsec (primeiro acesso)

1) Na área de trabalho, clicar no atalho do “FortiClient VPN”



2) Clicar em “Configurar a VPN”



- 3) Clicar em: “VPN IPsec”
- 4) Nome da Conexão: Túnel PROCERGS
- 5) Gateway Remoto: vpn.procergs.com.br
- 6) Método de Autenticação: “Chave Pré-Compartilhada” digitar o nome do grupo (informado por e-mail)
- 7) Clicar em: “Configurações avançadas”
- 8) Clicar em: “Fase 1”
- 9) Digitar o nome do seu grupo (informado por e-mail)
- 10) Marcar o parâmetro: “Enable Local LAN”
- 11) Clicar em: “Salvar”

Nova conexão VPN

VPN:  SSL-VPN  VPN IPsec  XML

Nome da Conexão:

Descrição:

Gateway Remoto:

Método de Autenticação:

Autenticação (XAuth):  Prompt no login  Salvar login  Desabilitado

Fallover SSL VPN:

Configurações avançadas

Configurações de VPN

Proposta IKE: Criptografia: AES128, Autenticação: SHA1, Criptografia: AES256, Autenticação: SHA256

Grupo DH:  1  2  5  14  15  16  17  18  19  20

Tempo da Chave:  seg

ID Local:

Detecção de morte do Peer


NAT Traversal

Enable Local LAN

**Atenção!**  
Nestes 2 campos, deverá ser informado o "nome do grupo" que foi informado por e-mail. (todas as letras minúsculas)


## Conectar o FortiClient

- 1) Usuário: **ti0????**
- 2) Digitar a **senha**
- 3) Clicar em **“Conectar”**



## Desinstalar o FortiClient


- 1) Acessar: **Painel de Controle -> Programas e Recursos**
- 2) Selecionar **FortiClient VPN** com o **botão direito do mouse** clicar em **“Desinstalar”**



- 3) Reiniciar o Windows após desinstalar o FortiClient (pelo Windows ou pela mensagem FortiClient).



OU



- 4) Acessar pasta: **Arquivos de Programas** ou **Arquivos de Programas (x86)**
- 5) Excluir a pasta: **Fortinet**

